

1. Prérequis

Avant de commencer l'installation de GLPI, assurez-vous que votre serveur Windows Server 2012 dispose des éléments suivants :

- Apache HTTP Server
- MySQL Server
- PHP
- Extension PHP mbstring
- Extension PHP xml
- Extension PHP gd
- Extension PHP curl
- Extension PHP imap
- Extension PHP ldap

Assurez-vous également que le serveur dispose de suffisamment de ressources pour exécuter GLPI de manière optimale.

2. Téléchargement de GLPI

Téléchargez la dernière version de GLPI depuis le site officiel : <https://glpi-project.org/downloads/>

3. Installation d'Apache, MySQL et PHP

- Vous pouvez installer Apache, MySQL et PHP séparément ou utiliser une solution intégrée comme WampServer, XAMPP ou EasyPHP qui inclut ces composants.

4. Configuration de PHP

Assurez-vous que PHP est correctement configuré avec les extensions requises. Vous pouvez vérifier la configuration en créant un fichier `info.php` dans le répertoire `htdocs` d'Apache avec le contenu suivant :

```
php
<?php
phpinfo();
?>
```


Accédez à ce fichier depuis votre navigateur (`http://localhost/info.php`) pour vérifier les paramètres PHP.

5. Configuration de MySQL

Créez une base de données MySQL et un utilisateur avec les autorisations appropriées pour GLPI. Notez les informations de connexion à la base de données (nom de la base de données, nom d'utilisateur et mot de passe) pour une utilisation ultérieure lors de l'installation de GLPI.

6. Installation de GLPI

- Décompressez l'archive téléchargée de GLPI dans le répertoire `htdocs` d'Apache.
- Renommez le dossier extrait si nécessaire (par exemple, `glpi`).
- Accédez au répertoire GLPI dans votre navigateur (`http://localhost/glpi`).
- Suivez les instructions d'installation à l'écran. Vous devrez fournir les informations de connexion à la base de données MySQL que vous avez configurée précédemment.



7. Configuration finale

- Une fois l'installation terminée, suivez les étapes de configuration supplémentaires proposées par l'assistant d'installation GLPI.
- Assurez-vous de définir les autorisations correctes sur les répertoires et fichiers GLPI pour garantir son bon fonctionnement.

8. Accès à GLPI

Après avoir terminé l'installation et la configuration, vous pouvez accéder à GLPI en utilisant l'URL de votre serveur (`http://localhost/glpi`) depuis un navigateur web.

Assurez-vous de consulter la documentation officielle de GLPI pour des instructions détaillées sur l'installation et la configuration : <https://glpi-project.org/documentation/>

N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions ou besoin d'assistance supplémentaire !